

SMS Ayarlar?

SMS Ayarları, sistemin misafirlere göndereceği doğrulama/şifre SMS'lerinin nasıl üretileceğini ve hangi servis üzerinden gönderileceğini belirler. **SMS Portal Ayarları** sayfasındaki modülü açtıysanız, misafirin kod alabilmesi için bu sayfanın da doğru doldurulmuş olması gerekir.

“ Bu ekranı nasıl açarım? Sol menüden **Ayarlar** → **SMS ayarları** adımlarını izleyin.

USEROAM

Menü

Dashboard

Bumerang

Misafirler

Karşılama Portalı

Analiz ve Raporlar

Ayarlar

Hotspot QR Kodu

Bildirimler

Cihaz Ayarları

Yöneticiler

Yönetici Profilleri

SMS ayarları

Whatsapp Ayarları

Lisans Bilgileri

SMS ayarları

Şuan Buradasınız

Dashboard > SMS ayarları

SMS API ayarları

Özel API:

Firmanıza ait özel SMS entegrasyonu sağlayabilirsiniz. Useroam başlıklı SMS gönderilmesi için özel seçeneğinin kapatılması gerekmektedir.

Karakter Uzunluğu

-

Karakter Tipi

Sadece Küçük Harf

Grup

Kullanıcı kayıtlı ise yeni şifre gönder

Gönderilecek Mesaj

Kaydet

Copyright ©2025. Useroam Teknoloji

Yardım | Şartlar | Gizlilik

1. SMS API ayarlar?

- **Özel API:** Firmanıza ait özel SMS entegrasyonu kullanmak isterseniz açın. **Useroam başlıklı SMS gönderilmesi için bu seçeneğin kapalı olması gerekir.** Yani kendi SMS başlığınızla (marka adınızla) göndermek istiyorsanız açın; Useroam'ın ortak başlığını kullanacaksanız kapalı bırakın.

Özel API açıldığında aşağıdaki alanlar görünür:

- **SMS Sağlayıcı:** *Mobilışim (Ekomesaj)* hazır entegrasyondur; *Diğer* seçildiğinde tüm istek parametrelerini elle tanımlarsınız.
- **URL:** Sağlayıcının SMS gönderim uç noktası.
- **HTTP Yöntemi:** *GET* veya *POST* — sağlayıcının dokümantasyonuna göre seçin.
- **Ülke Kodu Kullan:** Numaraların başına ülke kodu (örn. 90) eklenerek gönderilir.
- **Numara Başına Sıfır Ekle:** Numaranın başına 0 eklenir. Ülke kodu ile birlikte kullanılmaz — sağlayıcınızın beklediği biçime göre yalnızca biri seçilir.
- **Cevap Değeri:** Sağlayıcının başarılı gönderimde döndürdüğü değer. Sistem gönderimin başarılı sayılıp sayılmayacağına bu değere bakarak karar verir.
- **Kullanıcı Adı, Şifre, Başlık:** Mobilışim (Ekomesaj) entegrasyonunda kullanılan hesap bilgileri ve SMS başlığı (originator).

?stek Parametreleri

Parametre ve **Parametre Değeri** sütunlarından oluşan bu tabloya, sağlayıcının beklediği alanları eklersiniz. + ile satır ekler, - ile silersiniz. *Diğer* sağlayıcı seçildiğinde istek bu tabloya göre kurulur.

“ **SMS Test:** Sayfadaki test penceresi, oluşturulan isteğin URL'ini gösterir. Sağlayıcıya gitmeden önce parametrelerin doğru birleştğini buradan kontrol edebilirsiniz.

2. ?ifre (kupon) üretimi

- **Karakter Uzunluğu:** Misafire gönderilecek kodun kaç karakter olacağı. - ve + düğmeleriyle azaltıp artırırsınız. Kısa kod kullanımı kolaylaştırır, uzun kod tahmin edilmeyi zorlaştırır.
- **Karakter Tipi:** *Sadece Küçük Harf*, *Sadece Büyük Harf*, *Sadece Harf*, *Sadece Rakam* veya *Hepsi*. Telefonda girileceği için *Sadece Rakam* genelde en pratik seçenektir.
- **Grup:** SMS ile kayıt olan misafirlerin ekleneceği kullanıcı grubu. Grubun kota, hız ve süre kuralları bu misafirlere uygulanır. Gruplar **Misafirler** → **Gruplar** sayfasından yönetilir.
- **Kullanıcı kayıtlı ise yeni şifre gönder:** Daha önce kayıt olmuş bir numara tekrar giriş yaparsa yeni bir şifre üretilip gönderilir. Kapalıysa misafir eski şifresiyle devam eder.
- **Gönderilecek Mesaj:** Misafire gidecek SMS metni. Şifrenin yerleştiği değişkeni metin içinde koruyun; aksi halde misafir kodu göremez.

Değişiklikleri **Kaydet** ile onaylayın.

İlgili sayfalar: Karşılama Portalı → SMS Portal Ayarları, Misafirler → Gruplar, Analiz ve Raporlar → SMS / WhatsApp Raporları.

Revizyon #2

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 06:47:13 oluşturuldu

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 08:19:57 güncellendi