SMS Ayarları

Ne işe yarar?

SMS ayarları ekranı, misafirin Wi-Fi'ye SMS ile girerken aldığı şifrenin nasıl üretileceğini, SMS metnini ve misafirin hangi gruba ekleneceğini belirler. Kendi SMS sağlayıcınızı kullanmak isterseniz bağlantı bilgilerini de burada girersiniz.

> **Bu ekranı nasıl açarım?** Sol menüden **Ayarlar → SMS ayarları** bağlantısına tıklayın. SMS ile girişi misafire açmak için ayrıca SMS Portal Ayarları ekranını kullanın.

Ekranın başlığının altında *Şuan Buradasınız* yazar. Üstteki yol satırında **Dashboard**'a tıklayınca ana ekrana dönersiniz.

Ne zaman kullanılır?


- SMS ile girişi ilk kez açıyorsunuz ve şifre biçimini, mesaj metnini belirlemek istiyorsunuz.
- SMS ile giren misafirlerin farklı bir gruba (hız, süre, kota kuralları) eklenmesini istiyorsunuz.
- Useroam'un SMS başlığı yerine kendi firmanızın SMS hesabı ve başlığıyla göndermek istiyorsunuz.

Başlamadan önce


- Misafirin ekleneceği grubu önce Gruplar ekranında oluşturun; **Grup** listesinde yalnız bu cihazın grupları görünür.
- Kendi SMS sağlayıcınızı kullanacaksanız sağlayıcıdan gönderim adresini (URL), kullanıcı adını, şifreyi ve istediği parametre adlarını öğrenin.

Adım adım


1. Sol menüden **Ayarlar → SMS ayarları** bağlantısına tıklayın. **SMS API ayarları** kartı açılır.




2. Şifre ve mesajı ayarlayın:
   - **Karakter Uzunluğu**: şifrenin kaç karakter olacağı. **-** ve **+** ile azaltıp artırın ya da sayıyı yazın (ör. *6*).
   - **Karakter Tipi**: **Sadece Küçük Harf**, **Sadece Büyük Harf**, **Sadece Harf**, **Sadece Rakam** ya da **Hepsi**. Misafir telefondan gireceği için **Sadece Rakam** en kolayıdır.
   - **Grup**: SMS ile giren misafirin ekleneceği grup.
   - **Kullanıcı kayıtlı ise yeni şifre gönder**: açıksa daha önce kayıt olmuş numara tekrar giriş yaptığında yeni şifre üretilip gönderilir.
   - **Gönderilecek Mesaj**: misafire gidecek SMS metni, en fazla 160 karakter. Şifrenin gireceği yere **{password}** yazın; isterseniz kullanıcı adı için **{username}** ekleyin. Örnek: *Wi-Fi şifreniz: {password}*




3. Kendi SMS sağlayıcınızı kullanacaksanız **Özel API:** anahtarını açın. Açılan **SMS Sağlayıcı** listesinden **Diğer**'i seçerseniz sağlayıcının bilgilerini elle girersiniz:
   - **URL**: sağlayıcının gönderim adresi (ör. *https://sms.ornek.com/api/send?*). Parametreler bu adresin sonuna eklenir.
   - **HTTP Yöntemi**: **GET** ya da **POST**, sağlayıcınızın istediği.
   - **Ülke Kodu Kullan** ya da **Numara Başına Sıfır Ekle**: numaranın hangi biçimde gönderileceği. İkisinden yalnız biri açık olabilir; birini açınca diğeri kapanır.
   - **JSON gövde gönder (application/json)**: sağlayıcınız JSON istiyorsa açın. İstek, Content-Type ve Accept başlıkları application/json olacak şekilde JSON gövdeyle gönderilir.
   - **İstek Parametreleri**: yeşil **+** ile satır ekleyin, kırmızı **-** ile silin. Her satıra **Parametre** adını ve **Parametre Değeri**'ni yazın. Telefon numarasının gireceği değere **{mobileno}**, mesajın gireceği değere **{msg}** yazın.
   - **Cevap Değeri**: sağlayıcının başarılı gönderimde döndürdüğü değer (ör. *OK*).



4. **SMS Sağlayıcı** olarak **Mobilişim (Ekomesaj)** seçerseniz yalnız o sağlayıcıdaki hesabınızın **Kullanıcı Adı**, **Şifre** ve **Başlık** bilgilerini girersiniz.



5. **Kaydet** düğmesine basın. Ekran yeniden yüklenir ve kaydettiğiniz değerleri gösterir; ayrıca bir onay mesajı çıkmaz.



Ekrandaki her alan ve düğme

Alan / Düğme	Ne yapar	Örnek
Özel API:	Firmanıza ait özel SMS entegrasyonu sağlayabilirsiniz. Useroam başlıklı SMS gönderilmesi için özel seçeneğinin kapatılması gerekmektedir.	Kapalı
Karakter Uzunluğu	Şifrenin karakter sayısı.	6
Karakter Tipi	Şifrede hangi karakterlerin olacağı.	Sadece Rakam
Grup	SMS ile giren misafirin grubu.	Misafir
Kullanıcı kayıtlı ise yeni şifre gönder	Kayıtlı numaraya yeni şifre gönderilsin mi.	Açık
Gönderilecek Mesaj	SMS metni, en fazla 160 karakter.	Wi-Fi şifreniz: {password}
SMS Sağlayıcı	**Mobilişim (Ekomesaj)** ya da **Diğer**. Yalnız Özel API açıkken görünür.	Diğer
URL	Sağlayıcının gönderim adresi.	https://sms.ornek.com/api/send?
HTTP Yöntemi	GET ya da POST.	POST
Ülke Kodu Kullan	Numara ülke koduyla gönderilir.	
Numara Başına Sıfır Ekle	Numaranın başına 0 eklenir.	
JSON gövde gönder (application/json)	İstek JSON gövdeyle gönderilir.	
İstek Parametreleri: **Parametre**, **Parametre Değeri**	Sağlayıcının istediği alanlar.	gsm = {mobileno}
Cevap Değeri	Başarılı gönderimde dönen değer.	OK
Kullanıcı Adı, **Şifre**, **Başlık**	Mobilişim (Ekomesaj) hesabınızın bilgileri ve SMS başlığı.	
Kaydet	Ayarları kaydeder.	

Sık sorulanlar

Misafire giden SMS'te şifre yok.
Gönderilecek Mesaj alanında **{password}** yazdığından emin olun. Süslü parantezler dahil, olduğu gibi yazılmalı.

SMS'ler bizim firma adımızla gitsin istiyorum.
Özel API: anahtarını açın ve kendi sağlayıcı hesabınızın bilgilerini girin. Kapalıyken SMS'ler Useroam başlığıyla gider.

Grup listesi boş.

Bu cihaz için henüz grup yok. Gruplar ekranından grup oluşturun.

Kendi sağlayıcımla SMS gitmiyor.
URL'nin sonunun sağlayıcınızın beklediği biçimde (ör. *?* ile) bittiğini, telefon ve mesaj değerlerinde **{mobileno}** ve **{msg}** olduğunu ve yalnız bir numara biçimi anahtarının açık olduğunu kontrol edin. Gönderim kayıtlarına SMS / WhatsApp Raporları ekranından bakın.

İlgili sayfalar

- SMS Portal Ayarları
- Gruplar
- WhatsApp Ayarları
- SMS / WhatsApp Raporları

Revizyon #4
tugay tarafından 11 Ağustos 2026 06:47:13 oluşturuldu
tugay tarafından 16 Ekim 2026 12:49:06 güncellendi