

WhatsApp Ayarlar?

WhatsApp Ayarları, "WhatsApp ile Giriş" akışında misafire üretilecek şifrenin biçimini, misafirin ekleneceği grubu ve gönderilecek mesaj metnini belirler. **Whatsapp Portal** sayfasındaki modülü açtıysanız bu sayfanın da yapılandırılmış olması gerekir.

“ Bu ekranı nasıl açarım? Sol menüden **Ayarlar** → **Whatsapp Ayarları** adımlarını izleyin.

USEROAM

Menü

Dashboard

Bumerang

Misafirler

Karşılama Portalı

Analiz ve Raporlar

Ayarlar

Hotspot QR Kodu

Bildirimler

Cihaz Ayarları

Yöneticiler

Yönetici Profilleri

SMS ayarları

WhatsApp Ayarları

Lisans Bilgileri

WhatsApp ile giriş ayarları

Şuan Buradasınız

Dashboard > Whatsapp ile giriş ayarları

WhatsApp Ayarları

Karakter Uzunluğu

- +

Karakter Tipi

Sadece Küçük Harf

Grup

☐ Kullanıcı kayıtlı ise yeni şifre gönder

Gönderilecek Mesaj

Kaydet

Copyright @2025. Useroam Teknoloji

Yardım | Şartlar | Gizlilik

1. Şifre üretimi ve misafir yerleştirimi

- Karakter Uzunluğu:** Üretilecek şifrenin karakter sayısı; - ve + düğmeleriyle ayarlanır.
- Karakter Tipi:** Sadece Küçük Harf, Sadece Büyük Harf, Sadece Harf, Sadece Rakam veya Hepsi.
- Grup:** WhatsApp ile kayıt olan misafirlerin ekleneceği kullanıcı grubu. Grubun kota ve süre kuralları bu misafirlere uygulanır (**Misafirler** → **Gruplar**).

- **Kullanıcı kayıtlı ise yeni şifre gönder:** Daha önce kayıtlı bir numara tekrar giriş yaptığında yeni şifre üretilir.
- **Gönderilecek Mesaj:** Misafire WhatsApp üzerinden iletilecek metin. Şifre değışkenini metin içinde koruyun.

2. Servis / API ayarlar?

Gelişmiş bölümde gönderim servisi tanımlanır:

- **Sağlayıcı:** *Mobilşim (Ekomesaj)* hazır entegrasyondur; *Diğer* seçildiğinde parametreleri elle tanımlarsınız.
- **URL ve HTTP Yöntemi** (*GET / POST*): Servisin uç noktası ve istek tipi.
- **Ülke Kodu Kullan / Numara Başına Sıfır Ekle:** Numara biçimlendirmesi. Servisinizin beklediği biçime göre yalnızca biri seçilir.
- **Cevap Değeri:** Başarılı gönderimde servisten dönmesi beklenen değeri.
- **Kullanıcı Adı, Şifre, Başlık:** Servis hesabı bilgileri.
- **İstek Parametreleri: Parametre / Parametre Değeri** satırları; + ve - ile yönetilir.

Değişiklikleri **Kaydet** ile onaylayın.

Unutmayın: WhatsApp akışının misafir tarafında çalışması için güvenlik duvarınızda WhatsApp alan adlarına (`*.wa.me`, `*.whatsapp.com`, `*.whatsapp.net` vb.) izin verilmiş olmalıdır. Ayrıntılar **Kurulum Rehberleri** altındadır.

“ İlgili sayfalar: Karşılama Portalı → Whatsapp Portal, Misafirler → Gruplar , Analiz ve Raporlar → SMS / WhatsApp Raporları.

Revizyon #2

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 06:47:15 oluşturuldu

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 08:19:58 güncellendi