Sistem Ayarları

- Bildirimler
- Yöneticiler
- SMS Ayarları
- Lisans Bilgileri
- Cihaz Ayarları
- Whatsapp Ayarları

Bildirimler

Bu menüden panelinize ekli cihazla akalı bildirimleri düzenleyebilirsiniz. Bildirimler sırasıyla ;

5651 İmzalama Sms Bildirimi : Her gece imzalama yapıldıktan sonra hesabınızda bulunun telefon numarasına SMS bildirimi gider.

5651 İmzalama Mail Bildirimi : Her gece imzalama yapıldıktan sonra mailinize bildirimi gider.

5651 %90 'a ulaşınca SMS Bildirimi : İmzalama disk alanınız %90 a ulaşınca hesabınızda bulunun telefon numarasına SMS bildirimi gider.

5651 %90 'a ulaşınca Mail Bildirimi : İmzalama disk alanınız %90 a ulaşınca mailinize bildirimi gider.

Kullanıcı Onay Mail Bildirimi : Portalınız da Onay ile kayıt alıyorsanız her kayıt sonrası mailinize onay bildirimi gider.

Log Akış SMS Bildirimi : Güvenlik duvarınızdan panel.useroam.com a doğru gönderilen syslog paketleri kesilirse hesabınızda bulunun telefon numarasına SMS bildirimi gider.

Log Akış Mail Bildirimi : Güvenlik duvarınızdan panel.useroam.com a doğru gönderilen syslog paketleri kesilirse mailinize bildirimi gider.

Kullanıcı Kayıt Mail Bildirimi : Portalınız da Onay ile kayıt alıyorsanız her kayıt sonrası mailinize kayıt bilgisi bildirimi gider.


USEROAM
HOTSPOT & REPORTING
Menü
Dashboard
Kullanıcı Listeleri
Kullanıcı Yönetimi
Karşılama Portalı
Sistem ayarları
Bildirimler
Cihaz Ayarları
Yöneticiler
SMS ayarları
Lisans Bilgileri
Raporlar ve Uyarılar
Hesap Ayarları
Bildirim Ayarları
Şuan Buradasınız
Dashboard › Bildirim Ayarları
5651 İmzalama Sms Bildirimi
5651 İmzalama Mail Bildirimi
5651 %90 'a ulaşınca SMS Bildirimi:
5651 %90 'a ulaşınca Mail Bildirimi:
Kullanıcı Onay Mail Bildirimi
Log Akış SMS Bildirimi:
Log Akış Mail Bildirimi:
Kullanıcı Kayıt Mail Bildirimi:
Kaydet

Yöneticiler

Bu menüden, **panel.useroam.com** paneline giriş yapması için başka kullanıcıları ekleyebilir , düzenleyebilir veya silebilirsiniz.



Yeni kullanıcınızı eklerken **E-Posta / İsim / Soyisim / Şifre** alanlarını doldurmanız gerekmektedir.



SMS Ayarları

Bu menüyü kendi **SMS ayarlarınızı** entegre etmek (direct http get veya post) ve **SMS grup ayarını** düzenlemek için kullanabilirsiniz.



SMS API Ayarlarınızı aktifleştirdikten sonra aşağıdaki alanları sizin bilgilerinize göre özelleştirmeniz gerekmektedir

URL : SMS firmanızın sizinle paylaştığı url in parameterelerden önceki kısmı

HTTP Yöntemi : Get veya Post

İstek Parametreleri : Bu kısım sizdeki http kod alanının, url den sonraki kısımlarının bölümlendirmesiyle oluşmaktadır. Bizim tarafımızda sadece telefon numarası {mobileno} , gönderilecek mesaj {msg} olarak tanımlanmalıdır.


SMS API ayarları
Özel API:
Firmanıza ait özel SMS entegrasyonu sağlayabilirsiniz. Useroam başlıklı SMS gönderilmesi için özel seçeneğinin kapatılması geremektedir.
4
Karakter Uzunluğu
Karakter Tipi
Sadece Rakam
Grup
Open Group
Kullanıcı kayıtlı ise yeni şifre gönder
URL
http://api.teknomart.com.tr/direct/?
HTTP Yöntemi
POST
Ülke Kodu Kullan
Numara Başına Sıfır Ekle
İstek Parametreleri
Parametre
Parametre Değeri
Cevap Değeri
Gönderilecek Mesaj
Kullanici adiniz: {username},Sifreniz: {password}
Kaydet

Lisans Bilgileri

Bu menüden **lisans detaylarınızı** ve ürünü aldığınız **bayi bilgilerini** görüntüleyebilirsiniz.



Cihaz Ayarları

Bu menüden panele kaydettiğiniz güvenlik duvarınızın bilgilerini görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Sophos cihazlardaki panel bu şekildedir :

Cihaz Adresi : Güvenlik duvarınız üzerinden panel.useroam.com ile iletişim kurduğunuz statik dış bacak ip adresiniz

Cihaz Adı : Panel de cihazınıza verdiğiniz isim

Cihaz Şifresi : Radius doğrulama sırasında kullanacağınız radius server şifresi

SSL Port : Güvenlik duvarınızın admin portu

Kullanıcı Adı : Sophos ta API üzerinde yapılan sorgularda sadece tam yetkili admin kullanıcılarını kabul ediyor. Sophos üzerinden oluşturduğunuz admin userınızı burada kullanabilirsiniz

Şifre : Oluşturmuş olduğunuz admin kullanıcısının şifresi



Template : Bu kodu Sophos güvenlik duvarın da **Authentication / Web Authentication / Captive portal appearance** da **Custom HTML** i seçip ilgili alanı temizleyip templates alanından aldığımız kodu kullanıyoruz.



Fortigate cihazlardaki panel bu şekildedir :

Cihaz Adresi : Güvenlik duvarınız üzerinden panel.useroam.com ile iletişim kurduğunuz statik dış bacak ip adresiniz

Cihaz Adı : Panel de cihazınıza verdiğiniz isim

Cihaz Şifresi : Radius doğrulama sırasında kullanacağınız radius server şifresi



Template : Bu kodu Fortigate güvenlik duvarın da **SYSTEM / Replacement Messages / Login Page** in içeriğini temizleyip templates alanından aldığımız kodu kullanıyoruz.



Palo Alto cihazlardaki panel bu şekildedir :

Cihaz Adresi : Güvenlik duvarınız üzerinden panel.useroam.com ile iletişim kurduğunuz statik dış bacak ip adresiniz

Cihaz Adı : Panel de cihazınıza verdiğiniz isim

Cihaz Şifresi : Radius doğrulama sırasında kullanacağınız radius server şifresi



MikroTik, Ruijie, Zyxel, WatchGuard ve SonicWALL cihaz tiplerinin panel kaydı ve kuruluma özel adımları için **Kurulum Rehberleri** kitabındaki ilgili entegrasyon rehberine bakınız.

Whatsapp Ayarları

Bu menüyü **Whatsapp Giriş Ayarlarınızı** ve **grup ayarını** düzenlemek için kullanabilirsiniz. Gidecek şifrenin **Karakter Uzunluğu** , **Karakter Tipi** , **Grup ayarları** gibi alanları güncelleyebilirsiniz

